PythonInstall.md 2025-08-07

Python 安装教程

安装视频指导

Mac 安装: 视频链接 Windows 安装: 视频链接

一、确认是否已安装 Python

在终端 (macOS) 或命令提示符 (Windows) 中输入:

```
python --version
```

或

```
python3 --version
```

如果显示版本号,如 Python 3.12.1,说明已安装;若显示 command not found 或 'python' 不是内部或外部命令,请继续以下步骤。

二、macOS 安装教程

方式一: 使用 Homebrew

- 1. 打开终端 Terminal
- 2. 安装 Homebrew(若尚未安装):

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

3. 安装 Python:

```
brew install python
```

4. 验证安装:

```
python3 --version
```

方式二:通过官网下载

PythonInstall.md 2025-08-07

- 1. 访问官网: https://www.python.org/downloads/macos/
- 2. 下载最新版本的 macOS 安装包(pkg 文件)
- 3. 双击安装包并按提示完成安装
- 4. 打开终端,验证安装:

```
python3 --version
```

三、Windows 安装教程

- 1. 打开浏览器,访问官网: https://www.python.org/downloads/windows/
- 2. 点击 Download Python 3.x.x
- 3. 下载后双击运行安装器, 注意勾选如下选项:
 - "Add Python to PATH"
 - o "Install for all users" (可选)
- 4. 点击 "Install Now",等待安装完成
- 5. 打开命令提示符(Win + R 输入 cmd), 输入:

```
python --version
```

若输出版本号,说明安装成功!

四、安装 pip 和虚拟环境工具(已包含在官方安装包中)

验证 pip:

pip --version